


## مورد ثانوي: تغيير لغة النظام


### • تغيير لغة نظام Windows 10

يتطرق هذا الشرح التعليمي الى كيفية تعيين لغة الحاسوب لنظام Windows 10.


1. من قائمة الاعدادات **Paramètres Windows** يتم الانتقال إلى **الوقت واللغة** **Heure et Langue**.
2. على يسار الشاشة يتم اختيار اللغة **langue**.




3. في قسم **اللغات المفضلة** **Langues préférées**، يتم عرض اللغة الافتراضية لجهاز الحاسوب الخاص. لإضافة لغة يجب النقر فوق الزر **إضافة لغة افتراضية** **Ajouter une langue par défaut**.



4. يتم عرض نافذة اختيار اللغة. تشير الصور التوضيحية على يمين كل لغة إلى الخيارات المتاحة: **لغة العرض** ، **التعرف الصوتي**  و **d'affichage**  و **reconnaissance vocale**  و **تركيب الكلام**  و **الكتابة اليدوية**  و **écriture manuscrite**. عند اختيار اللغة المراد تثبيتها، سيتم إضافة جميع العناصر الضرورية، ولا سيما الخطوط المرتبطة، أما بعض الخيارات فليست متاحة دائمًا. لذلك، على سبيل المثال، لا تتوفر العربية (الجزائر) إلا على العرض والكتابة، بينما توفر العربية (المملكة العربية السعودية) على ميزة التعرف على الصوت. بالنسبة للغة الفرنسية في المثال أعلاه فهي تتوفر على الخيارات الأربعة.



5. في القائمة المقترحة، يتم النقر فوق اللغة أو البدائل المتوفرة، ثم اختيار **التالي** **Suivant**.



6. في نافذة التأكيد، يجب التحقق من تحديد مربع  تثبيت اللغة **le module linguistique**. ثم النقر فوق **Installer**. سيتم إضافة اللغة فقط إلى Windows.
7. يجب تحديد خانة الاختيار **تعيين كلغة عرض Définir comme langue d'affichage** لتغيير لغة Windows ككل إلى اللغة الجديدة. ثم يجب النقر فوق **تثبيت Installer**. وفي هذه الحالة، تظهر نافذة التنبيه على قطع الاتصال **déconnexion de Windows** الضروري. يمكن اختيار تسجيل الخروج على الفور **Oui, me déconnecter maintenant** لكي يتم تطبيق هذا الخيار على الفور أو **Non, me déconnecter plus tard** أو اختيار لا لكي يتم تطبيق الخيار لاحقاً.

